

Het opslaan van een muziek CD op je computer, noem je ook wel "rippen". Het rippen van een CD kan als voordeel hebben alle muziek op je computer te hebben staan en de muziek vaker te kunnen beluisteren, een verzameling te kunnen maken van je leukste nummers en dit apart opslaan, of bijvoorbeeld een selectie op een nieuwe CD te kunnen branden. In deze handleiding leggen we uit hoe je een muziek CD kunt opslaan op je PC.

Benodigde software

In deze handleiding maken we gebruik van de Windows Media Player. Dit programma staat vaak al geïnstalleerd op een Windows computer. Zoek ernaar in het menu Start. Toch kan het geen kwaad het programma eerst te downloaden, zodat je zeker weet dat je de nieuwste versie hebt.

Download via: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/nl/>

Het programma starten


Installeer het programma volgens de instructies. Plaats nu een muziek CD in de computer en open de Windows Media Player via het menu Start. Klik vervolgens in de balk bovenin op het tabblad "Rippen".

Er volgt nu een overzicht van alle nummers die op de CD staan. Klik met rechts op een titel of artiest om de informatie te bewerken. Het is aanbevolen eerst op de knop "Albumgegevens zoeken" te klikken, zodat via internet geprobeerd wordt de juiste artiest en titel van alle nummers op te zoeken.



Voorkeuren instellen

Nu alle gegevens van de CD bekend zijn, kun je enkele voorkeuren instellen. Klik op de pijl onder "Rippen" en kies voor "Meer opties". We beschrijven hier de drie belangrijkste opties:



1: Onder "Muziek naar deze locatie rippen" stel je in waar de muziek opgeslagen moet worden. Klik op "Wijzigen" om een map op je computer te selecteren. De knop "Bestandsnaam" toont een nieuw venster waarmee de indeling van de naam van het bestand kan worden aangepast. **2:** Onder "Indeling" kun je kiezen welke compressietechniek moet worden toegepast. Bijvoorbeeld MP3. **3:** Als laatste kun je de audiokwaliteit instellen. Hoe hoger je de kwaliteit instelt, des te groter het uiteindelijke bestand zal worden. Over het algemeen klinkt 128 Kbps voldoende en 192 kbps goed. Bedenk welke kwaliteit je wilt in verhouding met de hoeveelheid schijfruimte je hebt op bijvoorbeeld je MP3 speler of harde schijf. Druk vervolgens op OK om het voorkeurenscherm te sluiten.

Rippen

Klik nu op de knop "Rippen starten" rechtsonder in het venster waarna het rippen gaat beginnen. Na dit proces is de muziek opgeslagen op je computer. Ga naar de opgegeven map om de bestanden te bekijken.