



Het opslaan van een muziek CD op je computer, noem je ook wel "rippen". Door te rippen, kun je al je CD's op je computer opslaan en zo de muziek categoriseren op bijvoorbeeld artiest of genre. Of bijvoorbeeld zelf een verzamel CD maken!

Benodigde software

In deze handleiding maken we gebruik van de Windows Media Player. Dit programma staat vaak al geïnstalleerd op een Windows computer. Zoek ernaar in het menu Start. Het kan overigens geen kwaad het programma eerst te downloaden, zodat je zeker weet dat je de nieuwste versie hebt.

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/>

Het programma starten

Installeer het programma volgens de instructies. Plaats nu een muziek CD in de computer en open de Windows Media Player via het menu Start. Klik vervolgens in de balk bovenin op het tabblad "Rippen".

Er volgt nu een overzicht van alle nummers die op de CD staan. Klik met rechts op een titel of artiest om de informatie te bewerken. Het is aanbevolen eerst op de knop "Albumgegevens zoeken" te klikken, zodat via internet geprobeerd wordt de juiste



artiest en titel van alle nummers op te zoeken. Voorkeuren instellen Nu alle gegevens van de CD bekend zijn, kun je enkele voorkeuren instellen. Klik op de pijl onder "Rippen" en kies voor "Meer opties". We beschrijven hier de drie belangrijkste opties: **1:** Onder "Muziek naar deze locatie rippen" stel je in waar de muziek opgeslagen moet worden. Klik op "Wijzigen" om een map op je computer te selecteren. De knop



"Bestandsnaam" toont een nieuw venster waarmee de indeling van de naam van het bestand kan worden aangepast. **2:** Onder "Indeling" kun je kiezen welke compressietechniek moet worden toegepast. Bijvoorbeeld MP3. **3:** Als laatste kun je de audio kwaliteit instellen. Hoe hoger je de kwaliteit instelt, des te groter het uiteindelijke bestand zal worden. Over het algemeen klinkt 128 Kbps voldoende en 192 kbps goed. Bedenk welke kwaliteit je wilt in verhouding met de hoeveelheid schijfruimte je hebt op bijvoorbeeld je MP3 speler of harde schijf. Druk vervolgens op OK om het voorkeurenscherm te sluiten.

Rippen

Klik nu op de knop "Rippen starten" rechts onderin het venster waarna het rippen gaat beginnen. Na dit proces is de muziek opgeslagen op je computer. Ga naar de opgegeven map om de bestanden te bekijken.